

師大化學系緊急應變器材 化學洩漏處理桶

內裝：

片狀吸液棉 50 片

條狀吸液棉 2 條

洩漏處理袋 3 個（大中小各 1 個）

半面式防護面具 2 個

防酸鹼手套 2 雙

全罩式護目鏡 2 付

C 級防護實驗衣鞋 2 套

警示帶 1 捲

**洩漏處理桶位置：D301A、D305B、D403、D407、D410A、A414A、
C406**

**緊急淋浴系統：D301A、D305A、D401、D403A、D413、A405、
A410、C401、C405**

滅火毯位置：D305B、D403

國立臺灣師範大學 毒性化學物質緊急應變支援器材清單

保管單位：化學系

放置位置：

序號	項目	數量	照片
1	片狀吸液棉	50 片	
2	條狀吸液棉	2 條	
3	洩漏處理袋	3 個 (大中小各 1 個)	
4	半面式防毒面具	2 個	
5	綜合型濾毒罐	2 組	

序號	項目	數量	照片
6	防酸鹼手套	2 雙	
7	全罩式護目鏡	2 付	
8	C 級防護實驗衣	2 件	
9	防護鞋套	2 雙	
10	警示帶	1 捲	

防護衣穿著實作



* 將鞋子套上鞋套



* 褲管須覆蓋在鞋套上



* 戴上防毒面具進行密合測試
* 再戴上防護眼鏡
* 最後套上頭套



* 防護衣袖口覆蓋在白色4hr防酸鹼手套上
* 黑色防酸鹼手套套在第2層
* 在黑色防酸鹼手套與防護衣的間縫處黏上抗化膠帶



* 進入現場前，切記！戴上安全帽

防護衣脫除實作



* 先將外層黑色手套脫除
* 注意：勿污染內層手套



* 將頭套拉下，脫除安全眼鏡及防毒面具



* 將衣服由內往外，向後反向翻摺，直至C級防護衣完全脫除



* 將鞋套脫除，最後除去白色防酸鹼手套
* 勿以空手去脫除另一隻手套